

SELF-HOSTING

# あなたのインスタンスにクライアントを接続します

ヘルプセンターで表示:

<https://bitwarden.com/help/change-client-environment/>

## あなたのインスタンスにクライアントを接続します

デフォルトでは、BitwardenクライアントはBitwardenがホストするサーバーに接続しますが、任意のクライアントアプリケーションは、代わりに自己ホスト型のBitwardenインスタンスに接続するように設定することができます。


### Note

あなたがBitwardenホスト型のサーバーに接続しようとしているのに対し、あなたのクライアントが自己ホスト型のインスタンスに接続しようとしている場合、ログイン中のメニューから**bitwarden.com**または**bitwarden.eu**を選択してください。

## ⇒ブラウザ拡張機能

自己ホスト型サーバーにブラウザ拡張機能を接続するには：

1. ログインまたは登録画面で、**ログイン中の**ドロップダウンを選択し、**自己ホスト型**オプションを選択します。



自己ホスト型サーバーの選択

2. サーバーURLフィールドに、**https://**を付けてサーバーのドメイン名を入力します（例：**https://my.bitwarden.domain.com**）。
3. **保存**を選択してください。


## 💡 Tip

ユニークなセットアップを持つユーザーは、**カスタム環境**セクションで各サービスのURLを個別に指定できます。

## ⇒モバイルアプリ

モバイルアプリを自己ホスト型サーバーに接続するには：

1. ログインまたは登録画面で、**ログイン中の**ドロップダウンを選択し、**自己ホスト型**オプションを選択します。



サーバー選択モバイル

2. サーバーURLフィールドに、**https://**を付けてサーバーのドメイン名を入力します（例：**https://my.bitwarden.domain.com**）。
3. **保存**を選択してください。


## 💡 Tip

ユニークなセットアップを持つユーザーは、**カスタム環境**セクションで各サービスのURLを個別に指定できます。

## ⇒デスクトップアプリ

あなたのデスクトップアプリにログインしている各アカウントは、異なるサーバーに接続することができます。  
あなたの自己ホスト型サーバーにアカウントを接続するには：

1. ログインまたは登録画面で、**ログイン中の**ドロップダウンを選択し、**自己ホスト型**オプションを選択します。



サーバー選択デスクトップ

2. サーバーURLフィールドに、**https://**を付けてサーバーのドメイン名を入力します（例：**https://my.bitwarden.domain.com**）。
3. **保存**を選択してください。

## 💡 Tip

ユニークなセットアップを持つユーザーは、**カスタム環境**セクションで各サービスのURLを個別に指定できます。

## ⇒CLI

あなたの自己ホスト型サーバーにCLIを接続するには：

1. **bw logout** コマンドを使用してログアウトしてください。
2. 次のコマンドを使用して、CLIを自己ホスト型サーバーに接続します:

*Bash*

```
bw config server https://your.bw.domain.com
```

ユニークなセットアップを持つユーザーは、以下のコマンドを使用して、各サービスのURLを独立して指定することができます:

*Bash*

```
bw config server --web-vault <url>  
bw config server --api <url>  
bw config server --identity <url>  
bw config server --icons <url>  
bw config server --notifications <url>  
bw config server --events <url>  
bw config server --key-connector <url>
```