

PASSWORD MANAGER > AUTOFILL >

アンドロイドでのログインの 自動入力

ヘルプセンターで表示:

<https://bitwarden.com/help/auto-fill-android/>

Androidでのログインの自動入力

Bitwardenはあなたのパスワードを自動入力できるようにし、ウェブサイトやアプリにシームレスにログインできるようにすると同時に、強固で安全なパスワードを維持できるようにします。オートフィルは、あなたがログインしているサービスに一致するボールド項目を検出することにより、あなたのログインルーチンのコピー＆ペーストをカットします。


Tip

ほとんどの自動入力シナリオは、ログイン項目へのURIの帰属に依存している。URIの使い方に不慣れな方は、[URIの使い方](#)の記事でブラッシュアップしてください。

カスタムフィールドは現在、モバイル自動入力ではサポートされていないのでご注意ください。

自動入力中にアカウントを切り替える

複数の[アカウントにログイン](#)している場合、モバイルアプリはデフォルトで現在アクティブなアカウントの認証情報を自動入力しようとします。アバターバブルをタップすると、自動入力中に別のアカウントに切り替えることができます：



Android アカウント切り替え

オートフィルの設定

お使いのAndroidのバージョンによって、Bitwardenからオートフィルを有効にする方法はいくつかあります：

オプション	バージョン...	を有効にする必要があります。
オートフィル・サービス	アンドロイド8以上	-

オプション	バージョン...	を有効にする必要があります。
インラインオートフィル	アンドロイド11以上	オートフィルサービス、インラインをサポートするIME (入力メソッドエディタ
ドロオーバー	アンドロイド6以上	アクセシビリティ
アクセシビリティ	すべてのAndroidバージョン	-

オートフィル・サービス

自動入力サービス (Android 8+が必要) は、[ログイン項目が一致](#)する入力にデバイスがフォーカスされると、ポップアップをオーバーレイ表示します。金庫のロックが解除されると、すぐにオートフィルするか、金庫を開けるかのオプションが提供されます：



Sign in to GitHub

Username or email address



GitHub

Username

Password?



Auto-fill with Bitwarden

Go to my vault

Sign in

Sign in with a passkey

New to GitHub? [Create an account](#)

アンドロイド自動入力サービス

2つのオプションが表示されます。1つ目（上記、**Twitter**）は、最初のログイン（上記、**my_username**）にマッチするURIを自動入力する。2つ目（上図、**Bitwardenでオートフィル**）は、URIが一致するログインのリストから選ぶことができます。

オートフィルサービスを有効にする：

1. Bitwarden Androidアプリを開き、**Settings**タブをタップします。
2. **自動入力** オプションをタップします。
3. **サービスの自動入力**オプションをタップします。
4. **自動入力サービス**オプションを切り替えます。自動的にAndroidの設定画面にリダイレクトされます。
5. 自動入力サービスリストから、**Bitwarden**をタップします。

Bitwardenを信頼するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。**OK**をタップすると、Bitwardenが画面上のコンテンツを読み取り、自動入力のタイミングを判断します。詳しくは[ブログ記事](#)をご覧ください。


オートフィル・サービスが機能しない？[自動入力サービスのトラブルシューティング](#)を参照してください。

インラインオートフィル

① Note

インライン自動入力を有効にする前に、**自動入力サービス**を有効にしてください。

インラインオートフィル（Android 11以上、互換性のあるIME（入力メソッドエディタ）、および**オートフィルサービス**が有効になっている必要があります）は、オートフィルサービスのオーバーレイをキーボードに移動します：



GBoardのインラインオートフィル

インライン・オートフィルを有効にする：


1. Bitwarden Androidアプリを開き、**Settings**タブをタップします。

2. **自動入力** オプションをタップします。
3. **サービスの自動入力**オプションをタップします。
4. **インライン自動入力を使用する**]オプションを切り替えます。

オートフィルオーバーレイがキーボードに移動しない場合は、使用しているIMEがインラインに対応しているかどうかを確認してください。

アクセシビリティ

アクセシビリティ・メソッドは、デバイスが入力にフォーカスしているときに、一致するログイン項目をブラウズするためにデータ保管庫を開くことを提案するポップアップをオーバーラップさせます：



アクセシビリティ・ポップアップ

アクセシビリティ・メソッドを有効にする：

1. Bitwarden Androidアプリを開き、**Settings**タブをタップします。
2. **自動入力** オプションをタップします。
3. **サービスの自動入力**オプションをタップします。
4. **アクセシビリティを使用する**オプションを切り替えます。自動的にAndroidの設定画面にリダイレクトされます。
5. サービスまたはダウンロード済みアプリのリストで、**Bitwarden**をタップし、**Use Bitwarden**をOffからOnに切り替えます。

お使いのデバイスでBitwardenのパーミッションを許可するようプロンプトが表示されます。**許可**」をタップすると、Bitwardenが画面上のコンテンツを読み取り、オートフィルを提供するタイミングを知ることができます。

⚠ Warning

Android 6以上をお使いの場合は、**Draw-Over**も有効にする必要があります。


アクセシビリティが機能しない? [アクセシビリティ・サービスのトラブルシューティング](#)を参照してください。

ドロオーバー

① Note

ドロオーバーを有効にする前に、**アクセシビリティ**を有効にしてください。

Draw-over (Android 6+でAccessibilityを使用するために必要です) は、デバイスが入力にフォーカスされているときに、一致するログイン項目をブラウズするためにあなたのポータルを開くことを提供するポップアップが重なります：



アクセシビリティ・ポップアップ

ドロオーバー方式を有効にする：

1. Bitwarden Androidアプリを開き、**Settings**タブをタップします。
2. **自動入力** オプションをタップします。
3. **サービスの自動入力**オプションをタップします。
4. **ドロオーバー**を使用するオプションを切り替える。自動的にAndroidの設定画面にリダイレクトされます。
5. リストからBitwardenをタップし、**他のアプリよりも描画を許可**するオプションを切り替えます。

💡 Tip

まだ問題がありますか？ [Android自動入力のトラブルシューティング](#)については、こちらをご覧ください。

それでもAndroid Autofillが動作しない場合は、[弊社までご連絡](#)ください。