

BEVEILIGING

Account vingerafdrukzin

A series of light gray, wavy, horizontal lines that create a sense of motion and depth, filling the central area of the page.

Account vingerafdrukzin



Tip

Wil je je kluis ontgrendelen met een vingerafdrukkezer? Bekijk dan [dit artikel](#).

Aan elk Bitwarden-account is een "vingerafdrukzin" gekoppeld. De vingerafdrukzin van je account is permanent en bestaat uit vijf willekeurige Engelse woorden die in een bepaalde volgorde voorkomen, bijvoorbeeld:

Bash

alligator-transfer-laziness-macaroni-blue

Waar wordt mijn vingerafdrukzin voor gebruikt?

Uw vingerafdrukzin is een belangrijke beveiligingsfunctie die helpt bij het veilig identificeren van een Bitwarden-gebruiker wanneer versleutelingsgerelateerde bewerkingen, zoals het delen van referenties, worden uitgevoerd. Bij sommige Bitwarden-procedures, zoals het toevoegen van een nieuwe gebruiker aan een organisatie, wordt u gevraagd om te controleren of de vingerafdrukzin overeenkomt met die van uzelf of van een andere gebruiker.

Verifieer je vingerafdruk tijdens relevante operaties met behulp van een secundaire vorm van communicatie zoals telefoon of berichtenverkeer.

Het valideren van vingerafdrukzinnen zorgt ervoor dat end-to-end versleuteling veilig is geïnitieerd en dat de Bitwarden-server waarmee u communiceert niet kwaadwillig is gemanipuleerd.

Waar kan ik mijn vingerafdrukzin vinden?

U kunt de vingerafdrukzin van uw account vinden vanuit elke Bitwarden-clienttoepassing:

- **Webapp:** Instellingen → Mijn account
- **Desktop apps:** Account → Vingerafdrukzin
- **Browser extensies:** Instellingen → Account → Vingerafdrukzin
- **Mobiele apps:** Instellingen → Accountbeveiliging → Account vingerafdruk Zin
- **CLI:** Gebruik het commando `bw get fingerprint me`

Moet ik mijn vingerafdrukzin opschrijven?

Als je je vingerafdrukzin niet kent, zal je nooit worden buitengesloten van je kluis. Het is dus niet belangrijk om je vingerafdrukzin op te schrijven of te bewaren op een veilige plaats, maar sommige gebruikers kunnen ervoor kiezen om dat wel te doen.



Tip

[Herstelcodes](#) daarentegen worden gebruikt voor tweestapslogin en moeten **altijd** buiten Bitwarden worden opgeslagen op een manier die voor u logisch is. Dit zorgt ervoor dat u niet van uw account wordt afgesloten als u [uw tweede apparaat voor tweestapslogin kwijtraakt](#).

Kan ik mijn vingerafdrukzin wijzigen?

Hoewel u de vingerafdrukzin van uw huidige account niet kunt wijzigen, kunt u de account verwijderen en een nieuwe account starten om een nieuwe zin te genereren.

Onze vingerafdrukzinnen zijn gegenereerd uit [de lange woordenlijst van de Electronic Frontier Foundation](#), die "handmatig is gecontroleerd en [de EFF heeft] geprobeerd zoveel mogelijk godslasterlijke, beledigende, gevoelige of emotioneel geladen woorden te verwijderen".