

SÄKERHET > ENCRYPTION

Kontots fingeravtrycksfras

View in the help center:
<https://bitwarden.com/help/fingerprint-phrase/>

Kontots fingeravtrycksfras



Tip

Vill du låsa upp ditt valv med en fingeravtrycksläsare? Om så är fallet, kolla in [den här artikeln](#) istället.

Varje Bitwarden-konto har en "fingeravtrycksfras" kopplad till sig. Ditt kontos fingeravtrycksfras är permanent och består av fem slumpmässiga engelska ord som visas i en viss ordning, till exempel:

Bash

`alligator-transfer-laziness-macaroni-blue`

Vad används min fingeravtrycksfras till?

Din fingeravtrycksfras är en viktig säkerhetsfunktion som hjälper till att på ett säkert sätt identifiera en Bitwarden-användare när krypteringsrelaterade operationer, som delning av autentiseringsuppgifter, utförs. Vissa Bitwarden-procedurer, som att lägga till en ny användare till en organisation eller bekräfta en [inloggning med enhetsbegäran](#), kommer att be dig att verifiera att fingeravtrycksfrasen matchar din egen eller en annan användares.

Verifiera ditt fingeravtryck under relevanta operationer genom att samordna med Bitwarden-användaren med hjälp av en sekundär form av kommunikation, såsom telefon eller meddelanden.

Validering av fingeravtrycksfraser säkerställer att end-to-end-kryptering initieras säkert och att Bitwarden-servern du kommunicerar med inte har manipulerats med uppsåt.

Var kan jag hitta min fingeravtrycksfras?

Du kan hitta ditt kontos fingeravtrycksfras från alla Bitwarden-klientapplikationer:

- **Webbapp:** Inställningar → Mitt konto
- **Skrivbordsappar:** Konto → Fingeravtrycksfras
- **Webbläsartillägg:** Inställningar → Kontosäkerhet → Fingeravtrycksfras
- **Mobilappar:** Inställningar → Kontosäkerhet → Kontofingeravtrycksfras
- **CLI:** Använd kommandot `bw get fingerprint me`

Behöver jag skriva ner min fingeravtrycksfras?

Att inte känna till din fingeravtrycksfras kommer aldrig att leda till att du låses ute från ditt valv, så det är inte avgörande att skriva ner eller lagra din fingeravtrycksfras på en säker plats, men vissa användare kan välja att göra det.



Tip

[Återställningskoder](#), å andra sidan, används för tvåstegsinloggning och bör **alltid** lagras utanför Bitwarden på ett sätt som är vettigt för dig. Detta säkerställer att du inte låses ute från ditt konto i händelse av att du [förlorar din sekundära enhet](#) för tvåstegsinloggning.

Kan jag ändra min fingeravtrycksfras?

Även om du inte kan ändra ditt nuvarande kontos fingeravtrycksfras, kan du ta bort kontot och starta ett nytt för att generera en ny fras.

Våra fingeravtrycksfraser genereras från [Electronic Frontier Foundations långa ordlista](#), som har "kontrollerats manuellt och [EFF har] försökt ta bort så många profana, förolämpande, känsliga eller känsloladdade ord som möjligt".